


銀行、Excelのパターン数設定方法について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、HAYAWAZAXにおけるPCでのパターン数設定方法についてご説明致します。
HAYAWAZAXでは、共有ライセンスを使用する場合に各PCにパターン数を設定する必要があります。
各PCでの操作方法に関してご説明致します。

まず、HAYAWAZAXを起動すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたらメニューから「ツール」→「Excel、銀行のパターン数の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

銀行、Excelのパターン数の変更 (サーバから取得)

現在のパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数

900 + 900 = 1,800

設定可能な最大パターン数(0):

1,800 [更新する(U)]

新しいパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数(最大:1,800まで)

20 + 20 = 30

[上記のパターン数を設定する(R)]


[使用状況の確認(V)] [閉じる(C)]

上記の各部分の説明は以下の通りです。


- ① 現在、お使いの PC で設定されているパターン数（銀行、Excel）が表示されます。
- ② 現在、共有ライセンスで使用可能なパターン数が表示されます。
- ③ 新しく設定するパターン数を指定する部分。

PC にパターン数を割り当てるためには、③の部分に「銀行パターン数」、「Excel パターン数」を指定します（上記の画面では、「20」、「20」を指定しております）。


パターン数を指定したら「上記のパターン数を設定する」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら「OK」ボタンを選択すると以下の画面に戻ります。



再度、メニューの「ツール」→「Excel、銀行のパターン数の設定」を選択すると以下の画面が表示されます。

銀行、Excelのパターン数の変更 (サーバから取得)

現在のパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数

20 + 20 = 40

設定可能な最大パターン数(1760): 1,800 [更新する(U)]

新しいパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数(最大:1,800まで)

20 + 20 = 40

[上記のパターン数を設定する(R)]

[使用状況の確認(V)] [閉じる(C)]

上記で PC へのパターン数の割り振りは完了です。

尚、各事業所へのパターンの割り当ては、メニューの「ツール」→「事業所毎のパターン数の設定」を選択しておこなってください。

数台で使用されている場合、各 PC での使用状況を確認したい場合は、「使用状況の確認」をクリックしてください。

銀行、Excelのパターン数の変更 (サーバから取得)

現在のパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数

20 + 20 = 40

設定可能な最大パターン数(1760): 1,800 [更新する(U)]

新しいパターン設定

銀行パターン数 + Excelパターン数 = 合計パターン数(最大:1,800まで)

20 + 20 = 40

[上記のパターン数を設定する(R)]

[使用状況の確認(V)] [閉じる(C)]

以上