

新しいPCで使用する際の手順

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、新しいPCでHAYAWAZAを使用する際の手順をご案内します。

- (1) 旧PCのHAYAWAZAバックアップ
- (2) 新PCでHAYAWAZAインストール
- (3) 新PCでライセンス登録（会計版と企業版で手順が異なります）
- (4) 新PCで（1）のバックアップから復元

(1) 旧 PC の HAYAWAZA バックアップ

まず、バックアップを作成する PC で操作します。

HAYAWAZA を起動してメニューから「ツール」→「バックアップ」を選択します。



「バックアップをファイルに出力する」にチェックをつけ、「今すぐバックアップを行う」をクリックします。



「新しい早業バックアップ.zwp」ファイルができます。



このファイルを USB 等に保存し、新しい PC に入れます。

(2) 新 PC で HAYAWAZA インストール

新しい PC で HAYAWAZA ホームページから製品のダウンロードをします。

<https://hayawaza.plus/download/>

「32 ビット版ダウンロード」、「64 ビット版ダウンロード」より HAYAWAZA をダウンロードします。新しい PC の Excel のビット数に合わせて 32 ビット版・64 ビット版を選び、ダウンロードしてください。

Excel の[ファイル]→[アカウント]→[Excel のバージョン情報]でビット数をご確認いただけます。

●Excel のビット数の調べ方を動画で確認

→【バージョン確認方法】32 ビット版?64 ビット版?【HAYAWAZAplus】

<https://www.youtube.com/watch?v=9LTUUuTOX08>

製品ダウンロード後、ファイルを実行するとインストールが開始されます。

<注意>

以下の場合「AccessRuntime2016」のインストールをお願いします。

①HAYAWAZA を起動した後、「Excel に関するご注意」(Runtime インストールの願いの画面)が表示された場合

②事業所を開いた際「MicrosoftAceOLEDB.12.0 プロバイダーはローカルコンピューターに登録されていません」というメッセージが表示された場合

AccessRuntime 2016 は以下よりインストールいただけます。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50040>

HAYAWAZA のビット数に合わせて、インストールをお願いいたします。

◎HAYAWAZA 32 ビット版をお使いの方は

→「AccessRuntime_x86_ja-jp.exe」を選択

◎HAYAWAZA 64 ビット版をお使いの方は

→「AccessRuntime_x64_ja-jp.exe」を選択

インストール方法は HAYAWAZA plus 内にある以下のページでもご確認いただけます。

「Access Runtime インストールガイド」

<https://hayawaza.plus/acrt-install/>

(3) 新 PC でライセンス登録（会計版と企業版で手順が異なります）

《企業様ライセンス》

1. サポートセンターに連絡して、旧 PC のライセンスのリセットを依頼してください。
2. リセットの連絡が来た後、新しい PC でライセンス登録を行ってください。

《税理士事務所様共有ライセンス》

HAYAWAZA、AccessRuntime のインストールが完了した後、
HAYAWAZA を起動するとライセンス番号を入力していただく画面が表示されますので、
共有ライセンスをインポートして使用してください。

[\[PDF\] 共有ライセンスのインポート方法](#)

[\[PDF\] ライセンス番号の確認方法](#)


(4) 新 PC で (1) のバックアップから復元

「復元方法」

HAYAWAZA を起動します。



上記の画面が表示されたら保存したバックアップファイルをドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択するとバックアップの復元が開始されます。正常に終了したら完了です。

以上