

## 新しいPCを使用する際の手順

株式会社 HAYAWAZA


本資料では、新しいPCを使用する際の詳細手順のご案内です。

- (1) 旧PCのHAYAWAZAバックアップ
- (2) 新PCでHAYAWAZAインストール
- (3) 新PCでライセンス登録（会計版と企業版で手順が異なります）
- (4) 新PCで（1）のバックアップから復元

(1) 旧 PC の HAYAWAZA バックアップ

まず、バックアップを作成する PC で操作します。


HAYAWAZAX を起動してメニューから「ツール」→「バックアップ」を選択します。



「バックアップをファイルに出力する」にチェックをつけ、「今すぐバックアップを行う」をクリックします。



「新しい早業バックアップ.zwp」ファイルができます。このファイルを USB やファイルサーバーに保存しておきます。



## (2) 新 PC で HAYAWAZA インストール

HAYAWAZA ホームページから製品のダウンロードをします。

<https://hayawaza.plus/download/>

⇒「32 ビット版ダウンロード」、「64 ビット版ダウンロード」より HAYAWAZAX をダウンロードします。

お使いの PC の Excel のビット数に合わせて、32 ビット版・64 ビット版を選び、ダウンロードしてください。

●Excel のビット数の調べ方を動画で確認

→【32 ビット 64 ビットどちらをダウンロード?】バージョン確認方法

<https://www.youtube.com/watch?v=Jmi8XPmTQrc&t=9s>

製品ダウンロード後、ファイルを実行するとインストールが開始されます。

### <注意>

以下の場合「AccessRuntime2016」のインストールをお願いします。

- ①HAYAWAZA を起動した後、「Excel に関するご注意」(Runtime インストールの願いの画面) が表示された場合
- ②事業所を開いた際「MicrosoftAceOLEDB.12.0 プロバイダーはローカルコンピューターに登録されていません」というメッセージが表示された場合

AccessRuntime 2016 は以下よりインストールいただけます。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=50040>

HAYAWAZA X のビット数に合わせて、インストールをお願いいたします。

◎HAYAWAZA X 32 ビット版をお使いの方は

→「AccessRuntime\_x86\_ja-jp.exe」を選択

◎HAYAWAZA x 64 ビット版をお使いの方は

→「AccessRuntime\_x64\_ja-jp.exe」を選択

インストール方法は HAYAWAZA plus 内にある以下のページでもご確認いただけます。

「Access Runtime インストールガイド」

<https://hayawaza.plus/acrt-install/>

(3) 新 PC でライセンス登録（会計版と企業版で手順が異なります）

《企業様ライセンス》

1. サポートセンターに連絡して、旧 PC のライセンスのリセットを依頼してください。
2. リセットの連絡が来た後、新しい PC でライセンス登録を行ってください。

《税理士事務所様共有ライセンス》


早業、AccessRuntime のインストールが完了した後、早業を起動していただくのとライセンス番号を入力していただく画面が表示されますので、共有ライセンスをインポートして使用してください。

(4) 新 PC で (1) のバックアップから復元

次に、新しい PC で操作します。

「復元方法」

HAYAWAZAX を起動します。起動したら以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら保存したバックアップファイルをドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「はい」を選択するとバックアップも復元が開始されます。正常に終了したら完了です。

以上